

Ajout d'une IP pour relayage

Auteur :	Eric MINIAC
Relecteur :	
Version :	1.0
Date :	06/02/2019
Service produit concerné	Filtrage
Public concerné	Clients Secuserve
Validation	

Participants

Eric Miniac	Technicien Support R&D
Stéphane Bouché	Président R&D
Pierre Fèvre	Directeur Technique

Sommaire

Ajout d'une IP pour relayage	1
1. Préambule	2
2. IP relayée	3
Informations complémentaires	4

1. Préambule

Le service de relayage permet d'envoyer depuis notre plateforme vos flux de messagerie au lieu de les envoyer directement depuis votre serveur, garantissant ainsi l'authenticité des messages émis depuis votre domaine... Pour ce faire, fournissez-nous l'adresse IP du serveur qui enverra vers notre plateforme. Une fois qu'elle sera vérifiée par nos équipes, cette IP sera autorisée en relayage pour votre domaine seulement.


Il vous sera ensuite possible d'envoyer vos mails, depuis votre serveur, vers notre service SMTP :
`smtp.security-mail.net`

2. IP relayée


Connecter vous à l'interface d'administration : <https://www.security-mail.net/>

Cliquez sur Livraison/SMTP via la rubrique Administration

Aperçu



Cliquez sur IP relayées, et rentrez celle-ci dans le champ adéquat. Cliquez sur « Modifier » pour envoyer votre demande une fois la liste exhaustive des IP renseignée.



A screenshot of a web form titled 'Modifier la liste d'IP.' The form has a blue header with a green circle containing the number '1'. Below the header, there are five input fields, each containing a redacted IP address followed by '/32' and a red 'x' icon. A green circle with the number '2' is positioned over the second field. Below the fields, there is a blue link 'Demander l'ajout d'une adresse IP' and a green circle with the number '3' is positioned over the 'Modifier' button. A note below the link states: 'L'ajout d'une adresse IP doit être validé par le service support. Ce formulaire enverra une demande automatique.'

Validation : Le bandeau vous informe que votre demande de modification a été transmise aux équipes compétentes.

Les utilisateurs n'ont pas le droit de modifier d'eux même cette liste d'IP : pour des raisons de sécurité, les IP demandées à l'ajout seront testées avant activation. L'utilisateur ayant fait cette demande recevra une réponse écrite l'informant du refus de cette adresse, le cas échéant.

Informations complémentaires

Support Technique

Direct : +33.1 41 27 17 20

support@secuserve.com

www.secuserve.fr



PARIS

68 rue de Rivoli

75004 PARIS

Stand. : +33 1 41 27 17 17

Fax : +33 1 72 77 17 67

LYON

74, Bvd du 11 Nov.1918

69100 VILLEURBANNE

Stand. : +33 4 78 17 70 30

Fax : +33 1 72 77 17 67